

# Zo doe je dat ...

## WORD

### Weg met de Insert-knop

De meeste toetsenborden hebben nog altijd een **INSERT**- of **Ins**-knop, waarmee tekst automatisch wordt overschreven. Dit overblijfsel van tekstverwerking onder DOS kan soms storend werken. Gelukkig kan je die knop uitschakelen in Word. Klik op **EXTRA**, **AANPASSEN** en kies **TOETSENBORD**. Selecteer **ALLE OPDRACHTEN** onder **CATEGORIEËN**. Kies **OVERSCHRIJVEN** onder **OPDRACHTEN**. Selecteer **INSERT** onder **GEBRUIKTE TOETSEN**, klik op **VERWIJDEREN** en daarna tweemaal op **SLUITEN**.

## WINDOWS LIVE MESSENGER (VISTA)

### Messenger in de sidebar


Toont de Vista-sidebar bij jou ook alleen maar een knop en wat foto's? Misschien kan je de Messenger-gadget installeren, zodat je rechtstreeks kan chatten vanuit de sidebar. Klik bovenaan de sidebar op het plus-teken en kies **MEER GADGETS DOWNLOADEN**. In het zoekvak naast **VIND MEER GADGETS** tik je **Messenger** in. Klik daarna op **DOWNLOADEN** onder **LIVE MESSENGER GADGET** en kies **INSTALLEREN** en **OPENEN TOESTAAN** en opnieuw **INSTALLEREN**. Nu krijg je je contactpersonen te zien in de sidebar en kan je meteen chatten.



## VLC PLAYER

### Beeld en geluid niet synchroon?

Bekijk je soms een filmpje op je computer, dan gebruik je misschien het gratis en uitstekende VLC Player [www.videolan.org](http://www.videolan.org). Alleen gebeurt het soms dat het geluid enkele tienden van een seconde 'achterloopt' op het beeld. Best lastig, maar je kan dit makkelijk corrigeren. Klik op **INSTELLINGEN**, **PREFERENCES** en vink onderaan **GEAVANCEERDE OPTIES** aan. Daarna zoek je **AUDIO DESYNCHRONISATIE COMPENSEREN** en vul je een getal in, bijvoorbeeld 300. Dat betekent dat het geluid 300 milliseconden (0,3 seconden) eerder wordt afgespeeld.



## WINDOWS XP & VISTA

### Flashgeheugen efficiënter formatteren

Koop je een usb-geheugenstick, dan is die bijna altijd met FAT geformatteerd. Dat merk je niet, maar FAT is minder efficiënt dan NTFS. Gebruik je Windows NT, 2000, XP of Vista, dan kan je gerust je geheugenstick met NTFS formatteren. Met alle eerdere versies is het niet compatibel. Gebruik voor het formatteren best een gratis tooltje als HP USB Disk Storage Format Tool, dat je vindt via Google. Kies **NTFS** onder **FILE SYSTEM** en vink eventueel **Quick FORMAT** aan om het formatteren sneller te doen gaan.

## WORD 2007

### Automatische back-ups

Elke 10 minuten maakt Word 2007 automatisch een back-up van elk openstaand document. Crasht je computer regelmatig of vertrouw je het niet, dan kan je die frequentie verhogen. Klik op de **Office**-knop en daarna op **OPTIES VOOR WORD**. Kies nu **OPSLAAN** in de linkerkolom en wijzig het aantal minuten naast **ELKE 10 MINUTEN AUTOHERSTEL-GEGEVENS OPSLAAN**.

## WINDOWS XP

## Cd-toegang via het netwerk

Heb je een laptop zonder cd- of dvd-speler? Meestal is dat geen probleem, behalve als je software van een cd of dvd moet installeren. Je kan echter probleemloos een cd-speler van een andere pc delen via het netwerk. Start de andere pc op en open de Verkenner. Ga naar je cd-speler (bijvoorbeeld D:) en klik erop met de rechtermuisknop. Kies **EIGENSCHAPPEN** en daarna het tabblad **DELEN**. Daarna selecteer je **DEZE MAP DELEN** en vul je een **SHARE-NAAM** in, bijvoorbeeld **Cdrom**. Klik vervolgens op **OK**. Op de pc zonder cd-speler open je nu de Verkenner, ga je naar **MIJN NETWERKLOCATIES** en kies je de pc met de gedeelde cd-speler. Klik daarna op de Share-naam, en je kan aan de slag.

*Via de helpfunctie kan je stiekem surfen!*

## WINDOWS 2000 &amp; XP

## Surfen... zonder browser


Op sommige pc's kan en mag je niet surfen. Er is wel een internetverbinding, maar alle browsers zijn verwijderd of onklaar gemaakt. Toch lukt het soms wel om het internet op te gaan, zeker als het een Windows 2000- of XP-pc betreft. Open een programma zoals **KLADBLOK** en roep de helpfunctie op via het menu **HELP, HELP-ONDERWERPEN**. Klik met de linkermuisknop op het icoontje naast **KLADBLOK** in de titelbalk en kies **NAAR URL GAAN**. Tik nu de url van de website in, met 'http', bijvoorbeeld <http://www.clickx.be>.



## WINDOWS VISTA

## Werken met de Prullenbak

Heb je de Prullenbak per ongeluk verwijderd van het Vista-bureaublad, of is hij niet meer te zien? Geen paniek: open het **CONFIGURATIESCHERM** en selecteer **VORMGEVING AAN PERSOONLIJKE VOORKEUR AANPASSEN, PERSOONLIJKE INSTELLINGEN**. Klik vervolgens op **BUREAUBLADPICTOGRAMMEN WIJZIGEN** en vink de **PRULLENBAK** aan. Wil je trouwens de bevestigingsvraag niet meer krijgen als je bestanden naar de Prullenbak verplaatst, klik dan met de rechtermuisknop op de Prullenbak op het bureaublad en kies **EIGENSCHAPPEN**. Vink nu **Vragen om bevestiging bij verwijderen** uit.



## WINDOWS VISTA

## Vista vertelt...

Misschien heb je het ook al meegemaakt: eensklaps begint Vista alle tekst op je scherm voor te lezen. Dat kan leuk zijn, maar hoe zet je het weer af? Eenvoudig: ga naar het **CONFIGURATIESCHERM** en selecteer **TOEGANKELIJKHEID**. Kies daarna **TOEGANKELIJKHEIDSCENTRUM**. Vervolgens selecteer je **DE COMPUTER ZONDER BEELDSCHERM GEBRUIKEN** en verwijder je het vinkje voor **VERTELLER INSCHAKELLEN**.

## WORD

## Sneller toegang tot Plakken speciaal

Wil je tekst van pakweg een website zonder opmaak in een Word-document plakken, dan kan dat via **PLAKKEN SPECIAAL**, maar daarvoor moet je wel eerst naar het menu **BEWERKEN** gaan. Handiger is een extra knop op je knoppenbalk. Klik op **EXTRA, AANPASSEN** en kies **OPDRACHTEN**. Ga naar **BEWERKEN** en scroll bij **OPDRACHTEN** naar beneden tot je **PLAKKEN SPECIAAL** ziet. Sleep dat nu naar een knoppenbalk en klik ten slotte op **SLUITEN**.

## WORD

### Afbeeldingen efficiënt comprimeren

Heb je een Word-bestand met een aantal afbeeldingen of foto's in, dan is het bestand vaak erg groot. Handig om af te drukken, want je foto's hebben een hoge kwaliteit, maar om ze te verzenden via mail kies je best een lagere resolutie. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies **AFBEELDINGEN OPMAKEN**. Klik vervolgens in het tabblad **AFBEELDING** op **COMPRIMEREN**. Kies **ALLE AFBEELDINGEN IN HET DOCUMENT** onder **TOEPASSEN** op en vervolgens **WEB/SCHERM** onder **RESOLUTIE WIJZIGEN**. Klik tweemaal op **OK** en sla het document op. Op deze manier kan de grootte van het bestand tot de helft verminderen.



## WINDOWS LIVE MESSENGER

### Manueel opstarten

Stoort het je ook zo dat Windows Live Messenger automatisch opstart als je Windows opstart? Je kan dat gelukkig makkelijk uitschakelen: open Messenger en ga naar **EXTRA, OPTIES**. Kies **ALGEMEEN** en doe het vinkje weg voor **WINDOWS LIVE MESSENGER STARTEN ALS IK ME AANMELD BIJ WINDOWS**.

## WINDOWS VISTA

### Grote bestanden kopiëren


Kopieer je soms heel grote bestanden over het netwerk met Vista? Dan kan het zijn dat het kopiëren erg traag verloopt of gewoon stopt. Je kan dit oplossen met een trucje: klik op de **START**-knop en tik **cmd** in. Klik met de rechtermuisknop op **cmd** en kies **ALS ADMINISTRATOR UITVOEREN**. Daarna tik je in: **netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled** en druk je op **ENTER**. OK verschijnt. Nu zouden de problemen opgelost moeten zijn. Wil je dit ongedaan maken, tik het commando dan opnieuw in, maar vervang **disabled** door **normal**.



## GOOGLE DOCUMENTS

### Filteren in rekenbladen

Gebruik je Google Documents om spreadsheets of rekenbladen te maken en te bewerken? Dan kan je ook eenvoudig filters toevoegen om de gegevens te groeperen. Klik op **GADGET INVOEGEN** en kies **TABELLEN**. Klik daarna onder **TABEL** op **TOEVOEGEN AAN SPREADSHEET**. In het venstertje dat verschijnt, selecteer je het bereik en klik je op **TOEPASSEN EN SLUITEN**. Nu kan je heel makkelijk elke kolom filteren, net als in Excel.



## WINDOWS XP & VISTA

### Wachtwoord op screensaver


Gebruik je je pc 5 of 10 minuten niet, dan start de screensaver waarschijnlijk op. Wil je dat niemand ongeoorloofd je pc gebruikt terwijl je weg bent, dan kan je een wachtwoord instellen. Dat wordt dan gevraagd als je de pc opnieuw wil gebruiken. Open het **CONFIGURATIESCHERM, BEELDSCHERM** en klik op het tabblad **SCHERMBEVEILIGING**. Vink onder de naam van de screensaver **MET WACHTWOORD BEVEILIGEN** aan.



## WORD

### Woorden apart onderstrepen

Als je een zin onderstreept in Word, dan wordt alles onderlijnd, ook de spaties en leestekens. Wil je dat niet, selecteer dan de zin en hou de toetsen **CTRL**, **SHIFT** en **W** tegelijkertijd ingedrukt.



## WINDOWS XP

### Plaats besparen door update-bestanden te verwijderen

Te weinig vrije ruimte op je harde schijf? Je kan de onnodige Windows Update-mappen verwijderen. Ga naar de map **C:\WINDOWS** in de Verkenner. Klik op **EXTRA**, **MAP-OPTIES** en kies het tabblad **WEERGEVE**. Selecteer nu **VERBORGEN BESTANDEN EN MAPPEN WEERGEVEN** en klik op **OK**. Verwijder nu alle mappen die met **\$NtUninstall** beginnen.

## INTERNET

### Niets vergeten?

Heb je ook een 'to do'-lijstje op je computer? Daar heb je misschien geen toegang toe als je op je werk zit. Gebruik daarom de gratis online dienst Remember The Milk [www.rememberthemilk.com](http://www.rememberthemilk.com). Klik op **NEDERLANDS** en schrijf je gratis in. Op die manier kan je afspraken opslaan en zelfs herinneringen ontvangen via sms, e-mail of instant messenger. Het integreert ook goed met Google Agenda, Gmail en Twitter. Het uitproberen waard!

*Met Remember The Milk vergeet  
je nooit meer je  
boodschappenlijstje.*

# Kaspersky® 2009

## NIEUW!!

### Creëer een veilige omgeving op uw PC

- 3 keer sneller dan versie 7.0
- Niet vertragend voor uw pc
- Nog gebruiksvriendelijker



# KASPERSKY®

[www.kaspersky.be](http://www.kaspersky.be)